


[郵件]->[偏好設定]，點選[+]，出現選擇郵件帳號供應商，選擇[其他郵件帳號]，按[繼續]。



填入郵件帳號以及相關名稱，再按[登入]

 **加入郵件帳號**

若要開始，請填寫下列資訊：

名稱：

陳小明

電子郵件地址：

cg2000\_3@msa.hinet.net

密碼：

●●●●●●●●●●

取消

返回

登入

這時應該會出現無法驗證帳號名稱或密碼，這邊需要補上[使用者名稱]與收件、寄件伺服器

電子郵件地址：

使用者名稱：

密碼：

帳號類型：

收件伺服器：

寄件伺服器：

無法驗證帳號名稱或密碼。

補上資料如下，這邊帳號類型可以選擇 IMAP 或是 POP，再次按[登入]

電子郵件地址：

使用者名稱<sup>1</sup>：

密碼：


帳號類型：

收件伺服器<sup>2</sup>：

寄件伺服器：

無法驗證帳號名稱或密碼。 <sup>3</sup>

帳號順利登入後，就會出現在帳號列表，同時帳號資訊頁面也會顯示綠燈狀態



試著收信與發信測試，如果發信有問題，則確認以下 SMTP 設定是否正確，MAC 在發信設定上預設是自動管理連線，如果有異常可以指定 587 port + TLS/SSL 與密碼認證再試試

帳號資訊 | 信箱動作 | 伺服器設定

收件伺服器 (POP)

使用者名稱 : sg2000\_0

密碼 : .....

主機名稱 : msa.hinet.net

☒ 自動管理連線設定

進階 POP 設定

寄件伺服器 (SMTP)

帳號 : msa.hinet.net

使用者名稱 : sg2000\_0@msa.hinet.net

密碼 : .....

主機名稱 : msr.hinet.net

☐ 自動管理連線設定

連接埠 : 587 ☒ 使用 TLS/SSL

認證 : 密碼

一般來說，發信部分預設自動管理連線即可，如果不能發信再試著手動調整以上設定