

1. 請開啟 outlook2013，點選【檔案】。




2. 按下【新增帳戶】進行帳號新增設定。



或【帳戶設定】下的【帳戶設定...】開啟【帳戶設定】視窗。




再按下【新增】進行帳號新增設定。



3. 開啟【新增帳戶】視窗，勾選【手動設定伺服器設定或其他伺服器類型】後按下【下一步】。



4. 選擇【POP 或 IMAP】後按下【下一步】。




5. 輸入帳號相關資料；資料輸入完成後，按【其他設定】。



- A. 您的名稱：請自行輸入您想要名稱
- B. 電子郵件地址：您完整電子郵件帳號
- C. 帳號類型：您可自行決定使用 POP3 或是 IMAP
- D. 內送郵件伺服器：請輸入電子郵件帳號@後的主機名稱
(例如帳號為 username@msa.hinet.net 輸入 msa.hinet.net)
- E. 外寄郵件伺服器：建議採用驗證方式寄送，請輸入 msr.hinet.net
- F. 使用者名稱：電子郵件帳號@前的名稱
- G. 密碼：電子郵件帳號的密碼(您可以自行決定是否要記住密碼)

6. 點選【外寄伺服器】頁籤，勾選【我的外寄伺服器需要驗證】，使用與內送郵件伺服器相同的設定。



7. 再點選【進階】頁籤，輸入埠號及選擇是否需要加密連線後，按下【確定】。



內送伺服器 POP3

無安全加密連線連接埠號碼：110

加密連線(SSL) 連接埠號碼：995

內送伺服器 IMAP

無安全加密連線連接埠號碼：143

加密連線(SSL) 連接埠號碼：993

外寄伺服器 SMTP

連接埠號碼：587

加密連線類型：TLS 或 STARTTLS

8. 回到【新增帳戶】視窗按下【下一步】。

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊
您的名稱(N): 王大明
電子郵件地址(E): username@msa.hinet.net

伺服器資訊
帳戶類型(A): POP3
內送郵件伺服器(I): msa.hinet.net
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): msr.hinet.net

登入資訊
使用者名稱(U): username
密碼(P): *****
 記住密碼(R)
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(O)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。
測試帳戶設定(T)...
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)
傳送新郵件到:
 新增 Outlook 資料檔(W)
 現有 Outlook 資料檔(X)
瀏覽(S)
其他設定(M)...

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

9. 按下【完成】。

新增帳戶

已完成設定!
我們已取得設定您帳戶所需的全部資訊。

新增另一個帳戶(A)...

< 上一步(B) **完成**