

帳密驗證寄送設定說明

HiNet 郵件系統自 2025 年第四季起，全面啟用「SMTP 寄信帳號密碼驗證機制」。

若使用 Outlook、Thunderbird、手機內建郵件 App 等工具寄送信件，外寄伺服器(SMTP)設定如下：

伺服器名稱：msr.hinet.net

外寄伺服器 **要** 設定以帳號密碼進行驗證

加密連線類型與連接埠號設定請視郵件軟體類型自行選擇

可以設定 “**STARTTLS 加密連線**” + “**587 埠號**”

或是設定 “**SSL/TLS 加密連線**” + “**465 埠號**”

不同的電子郵件收發軟體對加密連線的預設值不同，且通常在設定過程中，挑選了加密連線後，軟體會自動帶出合適的埠號

如果“加密連線類型”和“連接埠號碼”的各種組合仍無法順利使用，可以試試 “**無加密連線**” + “**25 埠號**” 的設定

使用中的帳號，變更為帳密驗證寄送；提供以下設備的設定步驟參考，如果您需要電子郵件收發軟體具體的使用/設定說明，請洽詢該軟體廠商，謝謝。

[Outlook 2016](#)、

[Outlook 2019\(office 365, outlook 2021\)](#)

[Windows 10 的郵件程式](#)

[新的 windows 版 outlook](#)

[Mozilla Thunderbird](#)、

[LiveMail](#)、


[MAC](#)、

[Android](#)


[iPhone](#)

Outlook 2016


1. 開啟 Outlook，點選工具列【檔案】→左側列表【資訊】→【帳戶設定】→【帳戶設定(A)】新增或移除帳戶或變更現有連線設定。開啟【帳戶設定】視窗。
2. 在【帳戶設定】視窗點選要異動的帳號，按下【變更】




3. 外寄郵件伺服器(SMTP)設為 msr.hinet.net，按下【其他設定】



4. 點選【外寄伺服器】頁籤，勾選我的外寄伺服器要驗證。



5. 點選【進階】頁籤，設定外寄伺服器埠號，並使用【加密連線類型】的下拉選單，選擇加密連線的類型:SSL/TLS 或 STARTTLS(視郵件軟體提供類型請自行選擇)。




6. 回到【新增帳戶】視窗，按下【下一步】，完成設定。

Outlook 2019 (office 365, outlook 2021)

1. 開啟 Outlook，點選工具列【檔案】→左側列表【資訊】→【帳戶設定】→【伺服器設定(S)】。
2. 點開【外寄郵件】，外寄郵件伺服器設為 `msr.hinet.net`，設定連接埠號及加密方法；勾選我的外寄伺服器需要驗證並選擇使用與內郵件伺服器相同的設定



3. 若您使用的版本沒有【伺服器設定(S)】的選項，可以試試看選擇【帳戶設定(A)】，開啟【帳戶設定】視窗點選要異動的帳號，按下【變更】



4. 外寄郵件伺服器(SMTP)設為 msr.hinet.net，按下【其他設定】

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊
您的名稱(Y): 不需異動
電子郵件地址(E): 不需異動

伺服器資訊
帳戶類型(A): POP3
內送郵件伺服器(I): 不需異動
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): msr.hinet.net

登入資訊
使用者名稱(U): 不需異動
密碼(P): 不需異動
 記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。
測試帳戶設定(T)...
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

5. 點選【外寄伺服器】頁籤，勾選我的外寄伺服器要驗證。

您可以新增或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定


外寄伺服器

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)
 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)
 使用下列登入(L)
使用者名稱(N):
密碼(P):
 記住密碼(R)
 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)
 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

其他設定(M)...


6. 點選【進階】頁籤，設定外寄伺服器埠號，並使用【加密連線類型】的下拉選單，選擇加密連線的類型:SSL/TLS 或 STARTTLS(視郵件軟體提供類型請自行選擇)。



7. 若您使用的版本沒有【伺服器設定(S)】的選項，選擇【帳戶設定(A)】，在步驟4變更帳戶設定的頁面也無法修改外寄伺服器設定；可以再試試看【管理設定檔(O)】，在郵件設定視窗選擇【電子郵件帳號】




8. 在【帳戶設定】視窗點選要異動的帳號，按下【變更】（後續參考步驟3~步驟6）




Windows 10 的郵件程式

1. 開啟 windows 10 的郵件程式，點擊下方的設定圖示，再選擇【帳戶】



2. 選擇要異動的帳號



3. 點選【變更信箱同步設定】

HiNet 帳戶設定

✕

✉ username@msa.hinet.net

使用者名稱

username

密碼

.....

帳戶名稱

HiNet

變更信箱同步設定
電子郵件、連絡人與行事曆的同步選項。

刪除帳戶
從您的裝置移除此帳戶。

儲存 取消

4. 點選【進階信箱設定】。

HiNet 同步設定

✕

下載新電子郵件

依據我的使用量

如果您一天收到很多郵件，或數天未檢查您的帳戶，我們將會適當變更您的同步設定，以節省數據連線費用並節省電力。
目前正在同步: 每 2 小時

一律下載完整郵件和網際網路影像

下載電子郵件，自:

前 7 天

您的名稱

王小明

我們會使用此名稱傳送您的郵件。

同步選項

電子郵件

開啟

進階信箱設定
內送與外寄郵件伺服器資訊

完成 取消

5. 外寄(SMTP)電子郵件伺服器設定為 `msr.hinet.net`，並要勾選【外寄伺服器需要驗證】及【使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件】，完成設定。

帳戶設定

同步設定

XXX

同步選項

電子郵件

開啟

內送電子郵件伺服器

msa.hinet.net:995:1

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

msr.hinet.net:587:1

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件


內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

完成 取消

新的 windows 版 outlook


1. 開啟 outlook ， ；點選帳號後方的” …” ， 點選【管理帳戶】




2. 點選【管理】




3. 顯示帳戶的設定資料，滾動 scroll bar 往下移動（畫面往下拉）。



4. 點選【繼續】。



5. 輸入密碼，滾動 scroll bar 往下移動



設定

搜尋所有設定

- 帳戶
- 檔案
- 一般
- 郵件
- 行事曆
- 人員

您必須登入

username@msa.hinet.net

密碼 *

忘記密碼?

顯示其他

使用建議的設定

IMAP 內送伺服器 * 連接埠 *


msa.hinet.net 993

安全連線類型

SSL / TLS (建議)

繼續 管理帳戶

6. 外寄伺服器設定為 msr.hinet.net 後點選【繼續】



設定

搜尋所有設定

- 帳戶
- 檔案
- 一般
- 郵件
- 行事曆
- 人員

您必須登入

username@msa.hinet.net

SMTP 使用者名稱 *

sg2005_14

SMTP 密碼

如果 SMTP 密碼與您的 IMAP/POP 密碼不同，請輸入該密碼。

SMTP 外寄伺服器 * 連接埠 *


msr.hinet.net 587

安全連線類型

StartTLS


繼續 管理帳戶

7. 設定完成，關閉視窗。




Mozilla Thunderbird 141


1. 開啟 Thunderbird，點選您要異動的帳號，再按下【帳號設定】



2. 顯示帳戶的設定資料，滾動 scroll bar 往下移動（畫面往下移動）




3. 點選【編輯寄件伺服器】



4. 伺服器名稱輸入 msr.hinet.net，自行選擇安全連線方式，以普通密碼驗證；點選【確定】完成設定




5. 第一次寄信時，會詢問寄件伺服器密碼，輸入正確密碼，勾選記住此密碼，點選【確定】之後寄信不會再詢問密碼。




LiveMail


1. 開啟 LiveMail，點選工具列【帳戶】→【內容】→查看此帳號內容



2. 在帳號【內容】視窗，點選【伺服器】頁籤，外寄郵件設為 msr.hinet.net，勾選【我的伺服器需要驗證】，按下【設定】




3. 在【外寄郵件伺服器】視窗勾選所登入資訊方式後按下【確定】。




4. 回到帳號【內容】視窗按下【確定】，完成設定。

MAC


1. 在 Launch Bar 點選【Mail】
2. 選擇功能列【Mail】→【偏好設定】



3. 點選【帳號】，左側的列表選擇要修改的帳號後，選擇【帳號資訊】→【寄件伺服器(SMTP)】設定為 **msr.hinet.net** →【編輯 SMTP 伺服器列表】。



4. 設定埠號及安全性連線；認證方式選擇以密碼方式認證；確認認證的帳號及密碼是否正按，再按下【好】，完成設定



5. 有些版本將伺服器資訊設定放在一個頁籤，若有【伺服器設定】頁籤，則請選擇【伺服器設定】頁籤，將寄件伺服器主機名稱設定為 **msr.hinet.net** →，輸入使用者名稱密碼並選擇以密碼認證。

帳號資訊 | 信箱動作 | **伺服器設定**

收件伺服器 (POP)

使用者名稱： eg2000_0

密碼： ●●●●●●●●

主機名稱： msa.hinet.net

自動管理連線設定

進階POP設定

寄件伺服器 (SMTP)

帳號： msa.hinet.net

使用者名稱： eg2000_1@msa.hinet.net

密碼： ●●●●●●●●

主機名稱： msr.hinet.net

自動管理連線設定

連接埠： 587 使用 TLS/SSL

認證： 密碼

附註. 寄件伺服的“自動管理連線設定”不用勾選

Android

電子郵件帳號設定方式依行動裝置的廠牌/型號有些差異，本篇僅為參考

1. 開啟行動裝置的【設定】→選擇【帳號與同步】
2. 依帳號設定時的帳號類型「POP3 帳號」或「IMAP 帳號」，選擇【POP3】或【IMAP】。



3. 按下【帳戶設定】→點擊要設定的帳號



4. 選擇【外寄設定】→在【同步處理選項】設定為【要求登入】並設定登入的帳號/密碼，SMTP 伺服器設定為 **msr.hinet.net**，自行決定安全性類型後系統會自動帶出通訊埠號，按下【完成】。
- 本例為 RedMi Android 11 的設定步驟，挑選安全連線自動帶出埠號為 465，若手動改為 587 反而無法寄送，大多數設備在挑選安全性連線會自動帶出埠號，請自行測試；若是安全連線的狀況無法寄送，可考慮採用無安全連線/埠號 25，或請洽詢行動設備原廠，謝謝。

← username@msxx.hinet.net

行動版簽名
未設定

數據用量

圖片
顯示不明外部圖片時，必須先詢問我

同步處理頻率
不同步處理

同步處理電子郵件
同步處理這個帳戶的電子郵件

通知設定

電子郵件通知
收到電子郵件時傳送通知

管理通知

伺服器設定

內送設定
使用者名稱、密碼和其他內送伺服器設定

外寄設定
使用者名稱、密碼和其他外寄伺服器設定

同步處理選項

要求登入

使用者名稱
username@msxx.hinet.net

密碼
..... ×

SMTP 伺服器
msr.hinet.net

通訊埠
465

安全性類型
SSL/TLS ▼

取消 完成

iPhone

不同版本的流程可能會有些差異，此篇為 iOS 18.5

1.前往【設定】-->【APP】-->【郵件】，點選【郵件帳號】或是開啟設定，滑到最下面點選 APP，在搜尋框中輸入"郵件"，點選出現的郵件 icon，再點選【郵件帳號】



2.點選 HiNet 郵件帳號



3. 點選寄件伺服器的主機名稱



3:37 5G 29

取消 msa.hinet.net 完成

帳號

POP 帳號資訊

名稱 王小明

電子郵件 username@msa.hinet.net >

描述 msa.hinet.net

收件伺服器

主機名稱 msa.hinet.net

使用者名稱 username

密碼

寄件伺服器

SMTP msr.hinet.net >

進階 >

4. 確認寄件伺服器資料，點選【完成】

主機名稱為 msr.hinet.net

確認帳號及密碼正確

選擇 SSL 加密連線

選擇以密碼進行認證

外寄伺服器埠號為 587



2:55 5G 18

取消 msr.hinet.net 完成

伺服器

寄件伺服器

主機名稱 msr.hinet.net

使用者名稱 username

密碼

使用 SSL

認證 密碼 >

伺服器連接埠 587

