

新的 Windows 版 Outlook

1. 開啟新的 Windows 版 Outlook



2. 輸入帳號後點選【繼續】

歡迎使用全新的 Outlook

Outlook 支援 Microsoft 365、Gmail、Yahoo、iCloud、IMAP 和 POP。 [深入了解](#)

建議的帳戶 ⓘ

[沒有帳戶? 建立 Outlook.com 電子郵件帳戶](#)

[繼續](#)

3. 等候 outlook 處理



4.輸入密碼後點選【繼續】(預設以 IMAP 收信，若要改為 POP3 收信，則按下【選取提供者】點選 POP，但新版 outlook 會同步至 microsoft cloud，建議仍選擇 IMAP 方式)



IMAP

username@msa.hinet.net



密碼 * 

..... 

[忘記密碼?](#)

顯示其他

繼續 選取提供者

5.點選【繼續】



IMAP

username@msa.hinet.net



密碼 * 

..... 

[忘記密碼?](#)


顯示其他

繼續 選取提供者


6.等候.....



7.IMAP 同步完成；點選帳號後方的“...” ，點選【管理帳戶】




8.點選【管理】




10.顯示帳戶的設定資料，滾動 scroll bar 往下移動



11.點選【繼續】



12. 輸入密碼，滾動 scroll bar 往下移動



設定

搜尋所有設定

- 帳戶
- 檔案
- 一般
- 郵件
- 行事曆
- 人員

您必須登入

username@msa.hinet.net

密碼 *

忘記密碼?

顯示其他

使用建議的設定

IMAP 內送伺服器 * 連接埠 *


msa.hinet.net 993

安全連線類型

SSL / TLS (建議)

繼續 管理帳戶

13. SMTP 外寄伺服器設定為 msr.hinet.net 後點選【繼續】



設定

搜尋所有設定

- 帳戶
- 檔案
- 一般
- 郵件
- 行事曆
- 人員

您必須登入

username@msa.hinet.net

SMTP 使用者名稱 *

sg2005_14

SMTP 密碼

如果 SMTP 密碼與您的 IMAP/POP 密碼不同，請輸入該密碼。

SMTP 外寄伺服器 * 連接埠 *

msr.hinet.net 587

安全連線類型

StartTLS

繼續 管理帳戶

14.設定完成，關閉視窗。

